

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	1 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## CONTENIDO:

Introducción.....	2
-------------------	---

### Capítulo 1

¿Cómo saber si el equipo cuenta con el software necesario?.....	2
---	---

### Capítulo 2

Instalación del Microsoft Visual C++ 2008.....	4
--	---

### Capítulo 3

Instalación del Visual Studio Tool for Office System.....	6
---	---

### Capítulo 4

Instalación del Microsoft .NET Frameworks.....	8
--	---

### Capítulo 5

Instalación del Cliente de Ultimus.....	10
---	----

### Capítulo 6

Instalación de Java.....	14
--------------------------	----

### Capítulo 7

Instalación de Complemento Office Web.....	20
--	----

### Capítulo 8

Solución de problemas.....	22
----------------------------	----

Habilitar Activex.....	25
------------------------	----

Deshabilitar el UAC.....	27
--------------------------	----

Instalación de Actualizaciones de seguridad Microsoft.....	30
--	----

Limpiar Archivos Temporales y Cookies.....	37
--	----

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	2 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## Introducción

Para poder conectar un equipo vía ThinClient (por Internet) con el servidor de Ultimus, se requiere que esté instalado el siguiente software en el equipo.

- Internet Explorer 8 (solo funciona para esta versión)
- Microsoft Visual C++ 2008 o superior
- Visual Studio Tool for Office System.
- Microsoft .NET Frameworks (Para Windows X P versión 3.5 y para Windows 7 versión 4.0).
- Cliente de Ultimus


## CAPITULO 1

### ¿Cómo saber si el equipo cuenta con el software necesario?

1.- Buscar en el Panel de Control la aplicación que nos muestra el software instalado en el equipo.

Windows XP: Inicio > Panel de Control > Instalar o quitar programas.

Windows 7: Inicio > Panel de Control > Programas y Características



	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	3 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

En la pantalla, del lado izquierdo se buscara el nombre de los tres primeros programas requeridos, en caso de existir significa que los componentes ya están instalados en el equipo y se puede proceder a instalar directamente el Cliente de Ultimus (Capítulo 5). En caso de que falte alguno de los componentes es necesario instalarlos antes de instalar el Cliente de Ultimus.

## **CAPITULO 2**

### **Instalación del Microsoft Visual C++ 2008.**


El ejecutable se encuentra en la carpeta `Ultimus_Client_Install\MicrosoftVisualC++2008`, con el nombre de:


**vc\_redist\_x86.exe**


Dar un doble Click en el archivo.

Aparecerá una pantalla del sistema solicitando autorización para realizar la instalación. Presionar el Botón de “Sí”

Se abrirá una pantalla de extracción de Archivos, al término aparecerá la siguiente pantalla, presionar el botón de “Next”.





	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	4 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	



Aparecerá una pantalla solicitando aceptes los términos de la licencia. Habilitar el check box de "I have read and accept the license terms." Presionar el botón de "Install".

Se procederá a instalar el software. Al parecer esta pantalla informara que la instalación ha concluido exitosamente. Presionar el botón "Finish".



	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	5 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## **CAPITULO 3**

### **Instalación del Visual Studio Tool for Office System.**


El ejecutable se encuentra en la carpeta Ultimus\_Client\_Install\VisualStudioToolforOfficeSystem, con el nombre de:


**vstor30.exe**


Dar un doble click en el archivo.

A parecerá una pantalla del sistema solicitando autorización para realizar la instalación. Presionar el Botón de “Si”

Se abrirá una pantalla de extracción de Archivos, al término aparecerá la siguiente pantalla, presionar el botón de “Next”.




	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	6 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	




Aparecerá una pantalla solicitando aceptes los términos de la licencia.  
 Habilitar el check box de "He leído los términos de la licencia y los acepto."  
 Presionar el botón de "Instalar".

Se procederá a instalar el software. Al aparecer esta pantalla informara que la instalación ha concluido exitosamente.

Presionar el botón "Finalizar"



	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	7 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## CAPITULO 4

### Instalación del Microsoft .NET Frameworks.

Es necesario cerrar todas las aplicaciones que se estén ejecutando, ya que al final se reiniciará el equipo para que se actualice el sistema.

Dependerá del Windows que se tenga instalado se elegirá la versión de Framework que se instalará. Se requiere conexión a Internet, ya que se descargarán archivos para la instalación.

Para Windows XP el archivo está en Ultimus\_Client\_Install\Microsoft .NET Frameworks3.5, con el nombre de:

**dotnetfx35.exe**


Para Windows 7 el archivo está en Ultimus\_Client\_Install\Microsoft .NET Frameworks4.0., con el nombre de:


**dotNetFx40\_Full\_setup.exe**


Dar un doble click en el archivo elegido.

Aparecerá una pantalla del sistema solicitando autorización para realizar la instalación. Presionar el Botón de “Si”

Se abrirá una pantalla de extracción de Archivos, al término aparecerá una pantalla solicitando aceptes los términos de la licencia. Habilitar el check box de “He leído los términos de la licencia y los acepto.” Presionar el botón de “Instalar”.




	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	8 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	



Aparecerá la pantalla de avance de instalación

Al aparecer esta pantalla informara que la instalación ha concluido exitosamente.  
Presionar el botón "Finish"



	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	9 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## CAPITULO 5


### Instalación del Cliente de Ultimus


El ejecutable se encuentra en la carpeta Ultimus\_Client\_Install\Cliente de Ultimus, con el nombre de:


**UltimusClientSetup.exe**

Dar un doble click en el archivo.

Aparecerá la siguiente pantalla de “Instalación del Cliente de Ultimus”, presionar el botón de “Next”.




	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> <b>UTIC-INDAABIN</b>	HOJA	10 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	




En la siguiente pantalla dejar seleccionado el módulo de “Ultimus Client”, presionar el botón de “Next”.

Aparecerá esta pantalla y después una pantalla del sistema solicitando autorización para realizar la instalación.

Presionar el botón de “Si”




	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	11 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Aparecerá la pantalla de avance de instalación

Posteriormente aparecerá la ventana de “Ultimus BPM Server Settings” solicitando el nombre del servidor donde se encuentra instalado Ultimus. En el cuadro de “Server” escribir:


**Tramitesyservicios.indaabin.gob.mx**

Presionar el botón “OK”

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	12 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Aparecerá de nuevo la pantalla de avance de instalación

Al aparecer esta pantalla informara que la instalación del cliente de Ultimus ha concluido exitosamente.  
 Presionar el botón "Finish"  
 Reiniciar el equipo.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	13 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## CAPITULO 6

### Instalación de Java

Para descargar la máquina virtual de Java se requiere de una conexión a internet, entre a la siguiente liga: <http://www.java.com/es/download/>

Dar click en el botón **Descarga gratuita de Java**

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	14 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	


Se mostrará la siguiente pantalla,  
 dar clic en el botón **Acepta reiniciar**  
**descargar gratuita**

Dar clic en la opción Guardar

Dar clic en el botón Guardar Como, y se mostrará la siguiente pantalla

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	15 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	


Seleccionar **Escritorio** y guardar el archivo.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	16 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Al terminar la descarga, debe seleccionar o bien dar  
Clic en el botón **Abrir Carpeta**.


Se mostrará la siguiente pantalla y debe  
Seleccionar el archivo que se muestra a  
continuación, dar clic derecho sobre el archivo  
y seleccione la opción **Ejecutar como  
administrador**.

Debe esperar a que se termine la descarga

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	17 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Al terminar la descarga se mostrará la siguiente  
 Pantalla y debe dar clic en el botón **Instalar**.


Esperar el proceso de descarga.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	18 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Al terminar la descarga se mostrará la siguiente pantalla.

Ahora solo resta esperar a que el proceso de instalación finalice, al finalizar se mostrará la siguiente pantalla y simplemente debe dar

Clic en el botón **Cerrar**

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	19 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## **CAPITULO 7**

### **Instalación de Complemento Office Web**

El ejecutable se encuentra en la carpeta Ultimus\_Client\_Install\OWC11, con el nombre de:

#### **Componente Web de Office**

Dar doble clic en el archivo.


Se abrirá una ventana como la siguiente:

Debe seleccionar la opción **Acepto los términos del Contrato de licencia** y dar clic en la opción **Instalar** y se visualizará la siguiente pantalla.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	20 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Se mostrará el progreso de la instalación.

Al finalizar la instalación se visualizará el mensaje informando que la instalación a finalizado exitosamente.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	21 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## **CAPITULO 8**

### **Solución de Problemas**

En caso de que al instalar el Cliente de Ultimus aparezca la siguiente pantalla de error:


Y ya se haya comprobado que el Microsoft .Net Framework está instalado en el equipo. El problema será la compatibilidad del Cliente Ultimus con otros Software al momento de su instalación.

Se han detectado problemas de compatibilidad con las siguientes aplicaciones:

- **Ares**
- **Antivirus (Avira y Panda)**
- **Gestores de descarga**

Por lo que se recomienda ejecutar las siguientes acciones.


- 1.-Desinstalar el software identificado en la lista anterior.
- 2.-Al término de la desinstalación reiniciar el equipo.
- 3.-Desinstalar el Cliente de Ultimus.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	22 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Se busca el archivo de instalación del Cliente de Ultimus y se le da un doble click

Aparecerá la siguiente ventana:

Presionar el botón “Remove”, aparecerá la siguiente pantalla.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	23 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Presionar el botón “**Remove**”, se ejecutara la desinstalación del Cliente de Ultimus.

Al parecer esta pantalla informara que la desinstalación del cliente de Ultimus ha concluido exitosamente.  
Presionar el botón Finish

4.-Instalar el Cliente de Ultimus (Capítulo 5).

5.-Al término probar la conexión con el servidor de Ultimus.


6.-Instalar de nuevo el software removido al inicio.

#### **Problemas al abrir formularios de Ultimus.**

Se ha detectado que cuando manda mensajes de error al abrir los formularios de Ultimus se debe a la existencia de “Toolbars”, por lo que se aconseja desinstalar todas las “Toolbar” existentes en el Explorer.

#### **Manda el carácter de euros en el monto y el punto decimales una “,” en las dimensiones.**

En estos casos el problema es directamente la Configuración Regional de Windows, se requiere cambiar esta configuración a Español-México, y posterior cerrar todas las ventanas del Explorer, para que se actualice la configuración.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	24 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

**La versión del Internet Explorer instalada debe ser la 8**


El Cliente de Ultimus, no es compatible con la versión 9 o anteriores a la 8.

En caso de que no se pueda acceder a la aplicación verifique que tenga habilitados los controles **Active X** como se muestra en la siguiente guía.

### **Habilitar Activex**


ActiveX es una tecnología integrada en muchos sitios web para mejorar la navegación, puede utilizarse para reproducir videos o animaciones así como para visualizar determinados tipos de archivos. Para habilitar las opciones de ActiveX siga los siguientes pasos:

1. En el Internet Explorer seleccione del menú de **Herramientas, Opciones de Internet** como se muestra en la imagen.
2. En la ventana mostrada seleccione la pestaña **Seguridad**, en esta pestaña seleccione el icono de **Internet** y a continuación seleccione la opción **Nivel Personalizado...** como se muestra en la figura

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	25 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

- En la ventana visualizada vaya hacia abajo en el cuadro de diálogo de **Configuración** hasta encontrar los apartados de ActiveX, habilite las opciones de ActiveX, como se muestra en la siguiente figura:

**Nota:** asegurarse que los **Permisos de Java** estén activados; también verificar que se encuentren habilitadas las opciones de **Automatización de los programas de Java** y la opción de **Active scripting**.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	26 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	


4. Seleccione **Aceptar** para guardar los cambios y salir.

#### **Deshabilitar UAC (User Account Control)**

En algunos casos será necesario deshabilitar el UAC para equipos con Sistema Operativo Windows 7. Esto deberá realizarse para instalar la aplicación, posterior a la instalación podrá volver a la configuración que tenía el UAC antes de deshabilitar.

Se procederá a deshabilitar el UAC, si durante el proceso de instalación en equipos Windows 7 se visualiza un error como el mostrado en las siguientes figuras:

Primero deberá terminar este proceso a continuación deberá desinstalar la aplicación como se describe en la página 15 del presente procedimiento. Una vez desinstalada la aplicación deberá deshabilitar el UAC y reiniciar el equipo de cómputo para poder instalar nuevamente el cliente Ultimus. Una vez instalada la aplicación regresará a la configuración inicial del UAC.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	27 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

### Deshabilitando el UAC


Para deshabilitar el UAC en su equipo de cómputo deberá seleccionar **Inicio** y en **búsqueda** escriba **UAC** y seleccione con doble click en **Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario** como se muestra en la siguiente figura:

En la ventana siguiente se mostrará la configuración actual del UAC de su equipo de cómputo.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	28 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Desplace la barra hacia abajo hasta deshabilitar el UAC como se muestra en la siguiente figura:

Seleccione **Aceptar** y reinicie el equipo de cómputo para que los cambios surtan efecto.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	29 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

### Instalación de actualizaciones de Seguridad Microsoft en equipos Windows 7.


**Nota:** al ejecutar la búsqueda de actualizaciones antes de instalar verifique que no se encuentre listo para instalarse el Internet Explorer 9, de ser así deshabilítelo para que no se instale.

A continuación se describe la guía para la instalación de actualizaciones de seguridad Microsoft desde el sitio Windows Update para Windows 7.

Para proceder a realizar la actualización de las aplicaciones de Microsoft utilizando Windows Update se realizarán los siguientes pasos:


#### ➤ **Utilice el menú Inicio para buscar actualizaciones críticas o desde la opción de Panel de Control.**

Si se elige la opción del menú inicio se hará click en el botón **Inicio**, elija **Todos los programas** y, a continuación, de click en **Windows Update**.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	30 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Una vez que se seleccionó Windows Update aparecerá el siguiente menú.

Posteriormente se configurarán las notificaciones detalladas del software que se va actualizar (para equipos de cómputo que ya se hayan actualizado anteriormente no aparecerá la opción que se muestra marcada en círculo rojo).

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	31 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	


A continuación se procederá a realizar la búsqueda de actualizaciones.

Una vez que el proceso de búsqueda terminó la ventana de Windows Update mostrará el resultado del número de actualizaciones a instalar.

La ventana del menú presentará el número de actualizaciones importantes y actualizaciones opcionales. Se deberá seleccionar la sección de **actualizaciones importantes** o de alta prioridad, las cuales aparecerán por categorías de acuerdo a las aplicaciones Microsoft instaladas.


	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	32 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ULTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Una vez que se visualiza la sección de actualización es importante se marcarán aquellas que no aparezcan todavía seleccionadas en los recuadros, posteriormente se da click en la opción aceptar.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	33 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	


En ocasiones se presentará la pantalla de los términos de la licencia de alguna herramienta de Windows que se actualizará y que habrá que **aceptar** para poder continuar.

Después de seleccionar **Acepto los términos de la licencia** hay que hacer click en el botón de **finalizar**, para que se descargue e instale la actualización correspondiente.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	34 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Posteriormente Windows Update procederá a descargar las actualizaciones y presenta el estado de avance en número de descargas y porcentaje que lleva de las mismas en el momento de la ejecución del proceso.

Para finalizar Windows Update presentará la siguiente pantalla, en la cual pide que se reinicie el equipo de cómputo.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	35 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

## Limpiar Archivos Temporales y Cookies

Debe abrir el Explorador de Internet  
(Internet Explorer).


Presionar la tecla **Alt** y se habilitará la barra de herramientas en caso de que se encuentre oculta.

Ahora debe seleccionar la opción del menú **Herramientas**, de las opciones que se despliegan debe seleccionar **Opciones de Internet**.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	36 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Debe dar clic en el botón **Eliminar**

Seleccionar las opciones que se indican  
y dar clic en el botón **Eliminar**.

	<b>INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN)</b> UTIC-INDAABIN	HOJA	37 DE 37
		FECHA	MAR-2014
	<b>Manual de Instalación del Cliente de Ultimus</b>	ÚLTIMA MODIFICACIÓN 18-MARZO-2014	

Posteriormente se mostrará la siguiente pantalla en la cual debe seleccionar la opción **Eliminar El historial de exploración al salir**.

Ahora solo basta dar clic en el botón **Aplicar** y posteriormente en el botón **Aceptar**.